

aiGeni 軟體版本升級安裝操作手冊

發布日期：2026-04-09

為什麼需要進行此升級？

近期已發現影響 aiGeni 安裝與運作的問題：

- **NVIDIA** 自動更新導致運行時配置異常，可能使 aiGeni 服務無法正常運作。
- 自 **2026 年 4 月 8 日** 起，安裝程式可能因外部下載問題而無法取得必要的 **NVIDIA** 資源。

本次升級可解決上述問題，主要改進包括：

- 修正 **NVIDIA** 運行時配置問題
- 恢復 aiGeni 服務的正常運作
- 防止同類問題再次發生
- 安裝程式內包含所有必要資源，無需外部下載

升級操作說明

請依照以下步驟使用最新版安裝程式重新安裝並升級您的 aiGeni 軟體：

第 1 步：移除現有 aiGeni

- 找到 **Altos USB** 裝置上的 **uninstaller.sh** 檔案
- 右鍵點擊該檔案，選擇「以程式執行」以開始卸載

第 2 步：重新啟動裝置

- 卸載完成後，請重新啟動機器，以確保所有組件已完全移除

第 3 步：安裝並升級至版本 1.00.0018-2604091200

- 移除 Altos USB 裝置上現有的安裝程式檔案 (*.run) 以避免版本衝突
- 下載 aiGeni 安裝程式檔案：
altos_aigeni_installer_1.00.0018-2604091200-arm64.run，可從
Altos 官方網站取得
- 將下載的安裝程式複製到 Altos USB 裝置，取代先前版本
- 建議：安裝前使用 MD5 校驗確認檔案完整性
在 Ubuntu 終端機輸入：
請進入您的 USB 隨身碟，找到安裝程式所在的位置：
md5sum altos_aigeni_installer_1.00.0018-2604091200-arm64.run
並將生成的 MD5 校驗值與官方提供的值比對
- 右鍵點擊安裝程式檔案，選擇「以程式執行」以開始安裝與升級
- 按照畫面指示完成安裝

若在安裝或升級過程中遇到任何問題，請隨時聯繫我們的支援團隊：

AltosCare.Taiwan@altoscomputing.com